

Turbo MODE

модуль является коммерческим

Турбо режим позволяет пользователю на определенное время поднять скорость интернета. При этом провайдер может снимать дополнительные деньги за использование такой услуги.

Для включения этой функции нужно установить дополнение Turbomode.


После включения дополнения в пользовательском интерфейсе появляется меню турбо режим. В этом меню пользователь может выбрать скорость и время на которое предоставляется данный режим.

Например



Система сразу же открывает доступ пользователю на запрошенной скорости. По истечению времени система понижает скорость до скорости тарифного плана. Все эти действия происходят без разрыва соединения.

Данная возможность пока работает только при использовании серверов доступа на базе FreeBSD и Cisco ISG



приоритет установки скорости

Установка модуля

```
# cp Turbo.pm /usr/abills/Abills/mysql
```

Режимы турбо скорости настраиваются в конфигурационном файле системы.

```
$conf{DV_TURBO_MODE}="1024:3600:0:Турбо режим 1Мб. на 1 час;1024:7200:2:Турбо режим 1Мб. на 2 часа;";
```

Описание турбо режима режима **1024:3600:Турбо режим 1Мб. на 1 час**

1024	Предоставляемая скорость. Скорость можно указывать фиксированную или в процентной ставки от скорости тарифного плана. Например: 200% - увеличит скорость вдвое
3600	Время работы в турборежиме. Задаётся в секундах
0	Сума которую нужно снять за предоставление данного режима. Сума снимается с аккаунта пользователя в момент включения режима.
Турбо режим 1Мб. на 1 час	Описание сервиса

Дополнительные параметры

```
$conf{DV_TURBO_CMD}=' ';
```

 Внешняя команда для включения турбо режима. Запускаться после нажатия пользователем кнопки включения турбо режима

Пример:

```
$conf{DV_TURBO_CMD}='/usr/local/bin/sudo /usr/abills/libexec/linkupdown down getif %LOGIN% %IP%;  
/usr/local/bin/sudo /usr/abills/libexec/linkupdown up getif %LOGIN% %IP%';
```

При использовании удалённых серверов доступа обязательно установите на них модуль Turbo.pm и укажите в параметрах конфигурационного файла опцию `$conf{DV_TURBO_MODE}=1;`

From:
<http://abills.asmodeus.com.ua/wiki/> - **Advanced Billing Solution**

Permanent link:
http://abills.asmodeus.com.ua/wiki/doku.php/abills:docs:manual:admin:dv:dv_turbo_mode

Last update: **2018/03/16 15:40**

