

Добавляем сервер доступа Mikrotik

/Настройка/Сервера доступа/

IP	IP Адрес Mikrotik
Type	mikrotik - для pppoe, pptp mikrotik_dhcp - для DHCP
Alive	Время обновления статистики и подтверждения активности сессии. Рекомендуемое значение 300
:Manage:	
:Radius NAS Identifier	используется только в случае нескольких радиус клиентов на одном IP
IP:COA_PORT:SSH_PORT:SNMP_PORT	IP адрес и порт для контроля соединения. Например, для отключения пользователя с веб-интерфейса. MIKROTIC_IP:CoA_PORT:SSH_PORT:SNMP_PORT MIKROTIC_IP - адрес микротика CoA_PORT - порт для сброса пользователя с линии (По умолчанию 1700) . Для IPN SSH_PORT - порт для управления по ssh (По умолчанию 22) SNMP_PORT - порт доступа по SNMP (По умолчанию: 161) пример: 10.11.11.1:1700:22 Если тип подключения IPN, вместо CoA_PORT укажите 0
User:	abills_admin Имя пользователя для запуска удалённых команд через SSH. После заведения пользователя заведите SSH сертификат в системе. А также для включения и отключения абонентов IPN
Password:	radsecret - Пароль PoD/CoA для сброса пользователя с линии (PPPoE/PPTP).

Настройка кнопки Winbox.

Заходите в Редактор реестра(regedit). В разделе HKEY_CLASSES_ROOT создаем папки winbox → shell → open → command.

В разделе winbox:

1. Меняем значение (по умолчанию) на URL:winbox Protocol
2. Создаем строковый параметр: Имя - URL Protocol, значение - пустое.

В разделе command:

1. Меняем значение (по умолчанию) на путь к Winbox. Пример: «C:\Users\Admin\Desktop\winbox.exe»

From:
<http://abills.net.ua/wiki/> - **Advanced Billing Solution**

Permanent link:
<http://abills.net.ua/wiki/doku.php/abills:docs:nas:mikrotik:abills>

Last update: **2018/07/26 15:13**

