

# Управление модулем Msgs

## config.pl

<code>\$conf{MSGSG_REDIRECT_FILTER_ADD}='EXEC:/usr/local/bin/sudo /usr/abills/misc/mmsg_filter.sh %ACTION% %UIDS%;RAD:mpd-table-static+=«100=%IP%»';</code>	Принудительный редирект в клиентский кабинет для прочтения сообщения. <a href="#">Подробнее как настроить</a>
<code>\$conf{MSGSG_REDIRECT_FILTER_DEL}='EXEC:/usr/local/bin/sudo /usr/abills/misc/mmsg_filter.sh %IP%';</code>	Команда на удаление фильтра, после прочтения сообщения
<code>\$conf{MSGSG_REG_REQUEST}=1;</code>	Включить веб форму получения заявок на подключение от пользователей. После включения этой опции появляется форма заполнения заявки <a href="https://192.168.1.40:9443/registration.cgi">https://192.168.1.40:9443/registration.cgi</a> Для работы этой функции нужно включить режим регистрации <a href="#">Регистрация клиентов через веб интерфейс</a> . При включении данной функции абоненты подают <a href="#">заявки на подключения</a> без реальной регистрации в сети
<code>\$conf{MSGSG_UNREAD_FORWARD}='GID:MESSAGE_CHAPTER:URL;GID:MESSAGE_CHAPTER:URL';</code>	Перенаправлять пользователя на определённую страницу при отправке ему личного сообщения. Пользователь перенаправляется только при условии что он соответствует указанной группе и сообщение принадлежит указанному разделу сообщений. Можно указывать несколько правил разделённых точкой с запятой До адреса перенаправления добавляются следующие параметры: GID - Группа пользователя MESSAGE_CHAPTER - Раздел сообщения  Например: для всех групп абонентов и для раздела 2 перенаправлять на страницу <code>\$conf{MSGSG_UNREAD_FORWARD}='0:2:http://yoururl_com?GID=11&amp;MESSAGE_CHAPTER=5';</code>
<code>\$conf{MSGSG_INNER_DEFAULT}=1;</code>	По умолчанию отмечать сообщение как внутреннее
<code>\$conf{MSGSG_TAGS_NON_PRIVILEGED}=1;</code>	Разрешить всем, у кого есть доступ к модулю Msgs, редактировать теги сообщения
<code>\$conf{MSGSG_ATTACH2FILE} = 1;</code>	Сохранять прикрепления к сообщениям на диск в папку <code>Abills/templates/attach/mmsg</code> . Работает вместе с <code>\$conf{ATTACH2FILE} = 1;</code>
<code>\$conf {MSGSG_USER_REPLY_SECONDS_LIMIT} = 0;</code>	Не позволять пользователю создавать сообщения чаще, чем указано ( в секундах )
<code>\$conf{MSGSG_USER_DEFAULT_CHAPTER} = 0;</code>	Устанавливает раздел по умолчанию для заявок пользователей (выбранное значение в списке разделов)

Для выполнения команды поднятия и опускания фильтра с правами супер пользователя нужно её добавить в файл `/usr/local/etc/sudoers`

```
www ALL = NOPASSWD: /usr/abills/misc/mmsg_filter.sh
```

Для выполнения на удалённых машинах следует использовать конструкцию:

```
/usr/bin/ssh -i /usr/abills/Certs/id_rsa.abills_admin -o StrictHostKeyChecking=no -q abills_admin@xxx.xxx.xxx.  
xxx "/usr/local/bin/sudo /usr/abills/misc/mmsg_filter.sh 78.154.174.196";
```