

Дополнительные параметры

<code>\$conf{EQUIPMENT_SNMP_WR}=1;</code>	Разрешить системе вносить правки через SNMP при несоответствии параметров
<code>\$conf{EQUIPMENT_OLT_PASSWORD}= "pass123";</code>	Пароль OLT для подключения по Telnet (для регистрации/удаления ONU). Нужно указывать, только если SNMP community отличается от пароля для Telnet (рекомендуется, чтобы эти пароли совпадали). Если указан, пароль для Telnet будет браться с этого параметра, а SNMP community с настроек сервера доступа. Если используется этот параметр, указанный пароль будет использоваться для всех OLT, то есть, пароль Telnet на всех OLT должен быть одинаковым.
<code>\$conf {EQUIPMENT_INFO_SNMP_TIMEOUT} =10;</code>	Таймаут для SNMP-запросов к оборудованию с веб-интерфейса (Обслуживание>Оборудование>Устройство). Некоторые запросы могут игнорировать этот параметр, например, получение FDB (для некоторых производителей) или незарегистрированных ONU.
<code>\$conf {EQUIPMENT_SKIP_PORTS_TYPES}= [135, 142, 136, 1, 24, 250, 300, 53];</code>	Пропускать порты с этими типами (ifType) при отображении портов. Значение по умолчанию - [135, 142, 136, 1, 24, 250, 300, 53].
<code>\$conf{EQUIPMENT_SNMP_SILENT}=1;</code>	Не выводить ошибки на консоль при выполнении SNMP запросов

На других страницах документации по Equipment описаны другие параметры.