

Камеры Cams

- Заведение камер.
- Частные камеры.
- Отображение камеры и угла обзора на карте

Заведение камер.

Настройка>Камеры→Камеры

Камеры

Группа *

Flussonic : New Test Group

x ▾

?

Каталог *

Test Folder

x ▾

?

Владелец (Логин)

?

Заглавие *

?

Название *

?

RTSP Host *

?

RTSP Порт *

?

RTSP Путь *

?

Логин *

?

Пароль *

?

☐ Отключено

?

Другое

Дополнительно URL

?

Ориентация

Нормальная

x ▾

?

Архив

1 день

x ▾

?

☐ Постоянно работающая

?

☐ Изображение для предпросмотра

?

☐ Ограничить доступ к архиву

?

☐ Только видео

?

Изображение для предпросмотра URL

?

Тип для сервиса

Публичная камера

x ▾

?

Длина видимости камеры (метры)

?

Угол обзора камеры

?

Направление камеры

?

Группа:	Группа камеры
Каталог:	Каталог в котором находится камера. (Включается в файле config.pl опцией \$conf{CAMF_FOLDER} = 1;
Владелец:	Владелец камеры (владельцу разрешено редактировать и удалять камеру)
Заглавие:	Заглавие камеры
Название:	Название камеры, рекомендуется использовать латинские буквы для названия (иногда используется как id камеры)
RTSP Host:	RTSP Host камеры
RTSP Порт:	Порт (стандартный 554)
RTSP Путь:	Путь к видео
URL дополнительно:	Дополнительный URL для трансляции
URL для скриншотов:	URL для скриншотов
Ориентация:	Изменение отображения трансляции (не всеми сервисами поддерживается)
Логин:	Логин камеры
Пароль:	Пароль камеры
Длина видимости камеры:	Длина видимости камеры (указывается в метрах)

Угол обзора камеры:	Угол обзора камеры (в градусах)
Направление камеры:	Указывается в градусах (0 - север, 90 - восток, 180 - юг, 270 - запад)

Камеры

Группа

Заглавие *

Название *

RTSP Host *

RTSP Порт *

RTSP Путь *

Ориентация

Логин *

Пароль *

Отключено

Добавить

Камеры

Показать 10 записей

Поиск:

Предыдущая 1 Следующая

#	Название	Заглавие	Host	Логин	Отключено		
☒	abills_new	Test cam	rtsp://46.175.141.27	admin	Нет	-	-
☐	some_camera	Some camera	192.168.1.195	admin	Нет		

Записи с 1 до 2 из 2 записей

Частные камеры.

Добавить личную камеру можно от пользователя. При добавлении нужно поставить галочку возле поля *Частная камера*.

Пользователю разрешено редактировать и удалять личные камеры.

При первом добавлении частной камеры создается новая группа и каталог для частных камер.

<pre><code>\$conf{ CAMS_PRIVATE_GROUP_NAME }</code></pre>	Название для группы с частными камера. По умолчанию <i>Private cameras</i>. Пример: <code>\$conf{CAMS_PRIVATE_GROUP_NAME} = 'Частные камеры';</code>
---	--

После добавления камер не забудьте подписаться на новый каталог или группу.

←

2673

UID: 11254

+

−

catv

→

Test: Test2

Показать

Камеры

Частная камера: ☒

Группа:

г.Зуррес-2, ул.Октябрьская, 22

Каталог:

Заглавие:

private_camera

Название:

private_camera

RTSP Host:

10.210.4.111

RTSP Порт:

554

RTSP Путь:

/Streaming/Channels/1

Логин:

admin

Пароль:

admin

Отключено

Другое

Дополнительно URL:

Ориентация:

Нормальная

Архив:

1 день

Постоянно работающая

Изображение для предпросмотра

Ограничить доступ к архиву

Только видео

Изображение для предпросмотра URL:

Звук:

РСМА/РСМУ

Тип для сервиса:

Публичная камера

Добавить

Отображение камеры и угла обзора на карте

После добавление камеры в списке появится флажок, на который можно добавить камеру на карту.

22	Trassir	Test Group Trassir	Test2222	Test1111	8.3.59	/	80			
----	---------	--------------------	----------	----------	--------	---	----	-------------	--	--

Что-бы отобразить область видимости камеры, нужно указать поля:

- 1) Длина видимости камеры
- 2) Угол обзора камеры
- 3) Угол расположения камеры

