

Настройка генератора паролей

Настройка>Конфигурация>Генератор паролей

Настройка параметров генерации пароля через веб-форму.

Максимальное количество символов - ограничено длиной поля в базе (32 символа)

⚙ Настройка > Конфигурация > Генератор паролей

Генератор паролей

Количество символов

6

Буквы

☒ Нижний регистр (abc)
☐ Верхний регистр (ABC)
☐ Оба регистра (aBc)
☐ Нет

Небуквенные

☒ Цифры
☐ Специальные
☐ Цифры + Специальные
☐ Нет

Предпросмотр

Сохранить

Очистить





Если после использования генератора паролей Вы нажмёте кнопку **Сохранить**, то количество символов генератора, заданное в форме, перезапишет переменную `$conf{PASSWD_LENGTH}` в конфигурационном файле `config.pl`. Также создаётся внутренняя переменная `$conf{CONFIG_PASSWORD}='0:0'`, в которой сохраняются значения радио-баттонов формы (скрин выше: первый 0 - буквы нижнего регистра, второй 0 - небуквенные цифры). Данная переменная имеет более высокий приоритет в биллинге, чем переменная `$conf{PASSWD_SYMBOLS}` в конфигурационном файле `config.pl`, которая используется для генератора паролей при создании пользователя **Клиенты>Логины>Добавить пользователя**.

Для скидывания сохранённых значений генератора паролей необходимо нажать кнопку **Очистить**.

Политика сложности пароля

Для администраторов, при смене пароля, будет учитываться соответствие заданным в генераторе политикам сложности. Начиная с версии 0.75.121 можно включить проверку и для пароля клиента через переменную `$conf{PASSWD_POLICY_USERS}`.

⚠ Ошибка

Пароль не соответствует установленной политике сложности

Длина : >= 6

Регистр : Верхний, Нижний

Небуквенные Символы : Цифры, Специальные(-_!&%@#;)

Пароль

Пароль

.....

Подтвердить пароль

.....

Сгенерировать пароль

Сору

123456

Изменить