

Камеры CamS

- Заведение камер.
- Частные камеры.
- Отображение камеры и угла обзора на карте

Заведение камер.

Настройка>Камеры→Камеры

Камеры

Группа * Flussonic : New Test Group x v ?

Каталог * : Test Folder x v ?

Владелец (Логин) ?

Заглавие * ?

Название * ?

RTSP Host * ?

RTSP Порт * ?

RTSP Путь * ?

Логин * ?

Пароль * ?

Отключено ?

Другое

Дополнительно URL ?

Ориентация Нормальная x v ?

Архив 1 день x v ?

Постоянно работающая ? Изображение для предпросмотра ? Ограничить доступ к архиву ? Только видео ?

Изображение для предпросмотра URL ?

Тип для сервиса Публичная камера x v ?

Длина видимости камеры (метры) ?

Угол обзора камеры ?

Направление камеры ?

Группа:	Группа камеры
Каталог:	Каталог в котором находится камера. (Включается в файле config.pl опцией <code>\$conf{CAM_S_FOLDER} = 1;</code>
Владелец:	Владелец камеры (владельцу разрешено редактировать и удалять камеру)
Заглавие:	Заглавие камеры
Название:	Название камеры, рекомендуется использовать латинские буквы для названия (иногда используется как id камеры)
RTSP Host:	RTSP Host камеры
RTSP Порт:	Порт (стандартный 554)
RTSP Путь:	Путь к видео
URL дополнительно:	Дополнительный URL для трансляции
URL для скриншотов:	URL для скриншотов
Ориентация:	Изменение отображения трансляции (не всеми сервисами поддерживается)
Логин:	Логин камеры
Пароль:	Пароль камеры
Длина видимости камеры:	Длина видимости камеры (указывается в метрах)

Угол обзора камеры:	Угол обзора камеры (в градусах)
Направление камеры:	Указывается в градусах (0 - север, 90 - восток, 180 - юг, 270 - запад)

Камеры

Группа

Заглавие *

Название *

RTSP Host *

RTSP Порт *

RTSP Путь *

Ориентация

Логин *

Пароль *

Отключено

[Добавить](#)

Камеры

Показать записей

Поиск:

Предыдущая 1 Следующая

#	Название	Заглавие	Host	Логин	Отключено		
<input checked="" type="checkbox"/>	abills_new	Test cam	rtsp://46.175.141.27	admin	Нет	-	-
<input type="checkbox"/>	some_camera	Some camera	192.168.1.195	admin	Нет	✎	🗑️

Записи с 1 до 2 из 2 записей

Частные камеры.

Добавить личную камеру можно от пользователя. При добавлении нужно поставить галочку возле поля *Частная камера*.

Пользователю разрешено редактировать и удалять личные камеры.

При первом добавлении частной камеры создается новая группа и каталог для частных камер.

<pre><code>\$conf{ CAMS_PRIVATE_GROUP_NAME }</code></pre>	<p>Название для группы с частными камера. По умолчанию <i>Private cameras</i>.</p> <p>Пример: <code>\$conf{CAMS_PRIVATE_GROUP_NAME} = 'Частные камеры';</code></p>
---	--

После добавления камер не забудьте подписаться на новый каталог или группу.

Отображение камеры и угла обзора на карте

После добавление камеры в списке появится флажок, на который можно добавить камеру на карту.



Что-бы отобразить область видимости камеры, нужно указать поля:

- 1) Длина видимости камеры
- 2) Угол обзора камеры
- 3) Угол расположения камеры

